

Posta elettronica Utenti Regione Molise

Configurazione client di posta elettronica




Guida alla configurazione di Microsoft Outlook 2007

Il seguente documento guiderà l'utente nella procedura di configurazione del client mail Microsoft Outlook 2007 per l'utilizzo della piattaforma di posta elettronica Exchange ad uso della Regione Molise.


Importante: Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni personali di configurazione (username, password, ecc ...).

Configurazione account esistente (se si utilizza già Outlook Express per il vecchio sistema di posta elettronica)

 Aprire il pannello di controllo Cliccare sulla voce Posta elettronica



2. Cliccare sulla voce Account di posta






Posta elettronica Utenti Regione Molise




Configurazione client di posta elettronica

3. Selezionare il tab Posta elettronica, evidenziare l'account regionale e cliccare su Cambia



4. Correggere i campi con le informazioni fornite, Indirizzo di posta elettronica, username e password; alla voce Nome inserire il testo che si desidera compaia come mittente delle proprie email Ala voce Server di posta in arrivo inserire pop.molisedati.it e alla voce Server posta in uscita inserire smtp.molisedati.it

Assicurarsi che la casella alla voce **Richiedi accesso con autenticazione** ... non sia spuntata Cliccare su **Altre impostazioni**






Posta elettronica Utenti Regione Molise

PEGIONE MOLISE

Configurazione client di posta elettronica

5. Nella finestra selezionare il tab Server di posta in uscita, spuntare la casella II server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione e selezionare Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo




6. Selezionare il tab Impostazioni avanzate, spuntare la casella II server richiede una connessione crittografata (SSL) e alla voce Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente selezionare TLS.

Assicurarsi che la voce Server di posta in arrivo (POP3) contenga il valore 995 e la voce Server di posta in uscita (SMTP) il valore 25.

IMPORTANTE: In maniera predefinita il client **rimuove le email dal server** dopo averle trasferite sul computer locale, se si desidera avere a disposizione il contenuto della casella di posta elettronica anche tramite l'interfaccia web, assicurarsi che la casella alla voce **Lascia una copia dei messaggi sul server** sia spuntata e che la casella alla voce **Rimuovi dal server dopo** non lo sia.

Cliccare su OK



7. Tornati nella finestra principale cliccare su Avanti e poi su Fine per completare la configurazione